


Windows98 でユーザーパスワードを変更する手順

パソコンやデータの利用を（許可された）特定の人に限定する基本的な方法として、ユーザーID とパスワードによる認証があります。一般的に、ユーザーID を頻繁に変更することはありませんが、パスワードは定期的に変更すべきであると言われています。今回は Windows98 におけるパスワードの変更手順を紹介します。

- ① 「スタート」 ボタンをクリックして「設定」 → 「コントロールパネル」 を選択します。




- ② コントロールパネルから「パスワード」 をダブルクリックして開きます。



③以下のような画面が表示されますので「パスワードの変更」タブから「Windows パスワード」欄の「Windows パスワードの変更」ボタンをクリックします。



④以下のような画面が表示されますので、「古いパスワード」欄に今までのパスワードを、「新しいパスワード」欄と「新しいパスワードの確認入力」欄に新しいパスワードを入力して「OK」をクリックします。




⑤変更が完了すると以下のような画面が表示されますので「OK」をクリックします。




トラブルシューティング

パスワードの変更がうまくいかない場合は、以下の手順で一旦パスワードの情報を削除して、新たにパスワードを設定しなおします。なお、この手順は、最初にパスワードを設定する際に間違えて入力してしまった場合や、そのユーザーのパスワードを忘れてしまった場合にも有効です。


- ① 「スタート」 ボタンをクリックして、「検索」 → 「ファイルやフォルダ」 を選択します。




- ② 以下のような画面が表示されますので、「名前と場所」のタブの「名前」欄に「*.pwl」（アスタリスク、ドット、ピー、ダブルユー、エル）と入力し、「探す場所」欄から「マイコンピュータ」を選択して「検索開始」をクリックします。



- ③ しばらくすると以下のように検索結果が表示されますので、パスワード情報を削除したいユーザー名のファイル「~.pwl」をクリックして選択し、キーボードの「Delete」キーを押します。



④次のように削除の確認画面が表示されたら「はい」をクリックします。



⑤以上で、該当ユーザーのパスワード情報が削除されますので、ログオフするかまたは再起動してから、新しいパスワードを入力してログインします。